الملخص التكتيكي









المجال الكهربائي

الجهد الكهربائي

إعداد

أمجد دودين

أجمل ما في الإنسان روح التحدي ... أن يقاتل حتى يصل إلى ما يريد ...

الفيـــزيـــاء

الفصل الأول
المجال الكهربائي

المواضيع الرئيسية للفصل

- الشحنة الكهربائية والقوة الكهربائية
- مفهوم المجال الكهربائي وخطوط المجال الكهربائي
- المجال الكهربائي الغير منتظم
- المجال الكهربائي المنتظم
- حماية الأجهزة الالكترونية من المجالات الكهربائية الخارجية

أولاً: الشحنة الكهربائية والقوة الكهربائية

الشحنة الكهربائية (س)

مبدأ تكميم الشحنة:

$$س = ن \times e$$

- س: شحنة وتقاس بوحدة الكولوم
- ن: عدد الالكترونات المفقودة أو المكتسبة (عدد صحيح موجب)
- e: شحنة الالكترون الواحد (-1.6×10^{-19}) كولوم
- فقد ← موجبة
- OR
- كسب ← سالبة

لا نخوض اشارة الشحنة في القانون لأن ن: موجب

القوة الكهربائية (ق)

قانون كولوم: خاص بالشحنات النقطية

$$ق = \frac{ثابت \times س_1 \times س_2}{ف^2}$$

- تتنافر
- تتجاذب

لا نخوض اشارة الشحنة في القانون، P: ثابت كولوم وتساوي

$$P = \frac{1}{ع \times 4} = 9 \times 10^9$$

لأن القوة كمية متجهة.

ع: ثابت وتساوي 8.85×10^{-12} فاراد/متر

ثانياً: مفهوم المجال الكهربائي وخطوط المجال الكهربائي

من القانون

$$م = \frac{ق}{س}$$

حيث $ق$ على أي له موجودة فيه

- ① تبدو خارجة من ⊕ وداخله الى ⊖
- ② لا تتقاطع
- ③ كثافتها تساعد في فهم مقدار المجال و
- ④ احتياط عدد الخطوط يتناسب مع مقدار الشحنة

لاحظ الشكل س ص

رسم مماس عندأي نقطة على الخط يحدد اتجاه المجال عند تلك النقطة.

$س_1 = 4$ نانو كولوم

$س_2 = 8$ نانو كولوم

$س_1 = 2 س_2$

الشكل (ص)



$م_أ = م_ب$

الشكل (س)



$م_أ > م_ب$

ملاحظة: اذا أُهمل المجال الكهربائي عند نقطة عُلمت القوة الكهربائية المؤثرة في اي شحنة توضع عند تلك النقطة

$ق = م \times س$



وجه المقارنة	المجال الكهربائي الغير منتظم	المجال الكهربائي المنتظم
تعريف OR وصف	غير ثابت المقدار و غير ثابت الاتجاه	ثابت المقدار وثابت الاتجاه
مصادره ويمكن الحصول عليه من :	حيز حول شحنات نقطية موجبة أو سالبة 	حيز بين صفيحتين فلزيتين متوازيتين مشحونتين بشحنتين متساويتان مقداراً و مختلفتان نوعاً.  الصفيحة لها مساحة (م) = الطول × العرض كثافة الشحنة السطحية (ك) = $\frac{\text{ش}}{\text{م}}$
قوانين خاصة	$\text{م} = \frac{\text{م ش}}{\text{ف}^2}$ اذا طلب القوة فقط = م ش	$\text{م} = \frac{\text{ك}}{\text{ع}} = \frac{\text{ش}}{\text{ع م}}$  اذا طلب القوة فقط = م ش .
أهم أفكار المسائل	ربط مع علم المتجهات ① تجاذب ② تنافر ③ تساوي راجع الدوسية ص٩ (ملاحظات هامة لحل المسائل) راجع مثال (٤، ٥، ٦، ٧) صفحة (١٢-١٣)	«تكهش» تكا = م ش بواسطة معادلات الحركة حركة جسم مشحون راجع الشرح والوصايا صفحة ص١٨ اتزان جسم مشحون راجع مثال (٢،١) ص١٩ & مثال (٢،١) ص٢٠ خطوات اساسية ① ذ.خ.ط. جميع القوى ② تحليل اي قوة مائلة

خامساً حماية الأجهزة الالكترونية من المجالات الكهربائية الخارجية

كيف تشكل الموصلات درعاً واقياً؟



عند تعرض الموصل لمجال كهربائي خارجي

1. * تتأثر الالكترونات الحرة بقوة كهربائية تدفعها للحركة بعكس المجال .
2. * يشحن الموصل بالحث وتتوزع الشحنات على السطح الخارجي للموصل .
3. * ينشأ داخل الموصل $\text{م}_{\text{داخلي}} = \text{م}_{\text{خارجي}}$ ويعاكس له في الاتجاه
4. * $\text{م}_{\text{كرة داخل الموصل}} = \text{صفر}$ وبذلك يمنع الموصل المجالات الكهربائية من اختراقه .

الفصل الثاني
الجهد الكهربائي

المواضيع الرئيسية للفصل

- أساسيات خاصة في علم الجهد الكهربائي & الشغل وطاقة الوضع الكهربائية
- الجهد الكهربائي في المجالين
  - غير منتظم عالم ٩ ١٠×٩
  - المنتظم عالم FM
- طاقة الوضع الكهربائية لنظام يتألف من شحنتين نقطيتين
- مواضيع خاصة بالجهد الكهربائي
  - سطوح تساوي الجهد
  - الجهد الكهربائي لموصل مشحون

أولاً أساسيات خاصة في علم الجهد الكهربائي & الشغل - طاقة الوضع الكهربائية

قبل البدء بدراسة الجهد الكهربائي

تأسيس رياضي (صحيح)

$(\Delta ص) = ص_{21} = ص_2 - ص_1 = (ص)_{12}$

(النهاية) (البداية) يسمى تغير — يسمى فرق

المتغير بتغير: $\Delta ص_{ب أ} = ص_ب - ص_أ$

الفرق نلتزم (طرح مباشر) $ص_{ب أ} = ص_ب - ص_أ$

$ص_{21} = - ص_{12}$

$ص_{ب أ} = - ص_{أ ب}$

تأسيس فيزيائي

$ش = ق \cdot ف \cdot جتا\theta$

θ: الزاوية المحصورة بين اتجاه القوة واتجاه الازاحة

$ش = \Delta ط_و$ وجهين لعملة واحدة

(ش)
- يؤدي الى احداث زيادة في طاقة الوضع: $\Delta ط_و = +$ اذا كان يفعل قوة خارجية
- يؤدي الى احداث نقصان في طاقة الوضع: $\Delta ط_و = -$ اذا كان يفعل قوة كهربائية

$\Delta ط_و = - \Delta ط_ح$ (x) $(-) \times (-) = (+)$

زيادة الطاقة الحركية — سببها — حدوث نقصان في طاقة الوضع هو

تمهيد :- الجهد الكهربائي علم نقل الشحنات



تمتلك الشحنة طاقة وضع كهربائية نتيجة وجودها عند نقطة (م، ب، ...) في منطقة مجال كهربائي .

تنتقل الشحنة من نقطة الى نقطة أخرى داخل منطقة مجال كهربائي إما :-

☑ بفعل **قوة خارجية** (وبسرعة ثابتة)

مثل (شخ، رجل) في كل من الشكلين المجاورين

تعليق سرعته ثابتة :- (اتزان حركي) $\overrightarrow{ق_{خ}} = \overrightarrow{ق_{ا}}$ (التاثر) $\Leftarrow \overrightarrow{ق_{خ}} = -\overrightarrow{ق_{ا}}$

$\overrightarrow{ق} = \frac{ب}{ل}$

$\overrightarrow{ش_{خ}}$ ، $\overrightarrow{ص_{خ}}$ ← سرعه ثابته .



وهنا $\Delta ع = صفر$ $\Delta ط_{خ} = صفر$ في حالة زيادة $\Delta ط_{خ} = +$
(شخ)

☑ بفعل **قوة كهربائية**

مثل (سم، سي) في كل من الشكلين المجاورين

وهنا $\Delta ع \neq صفر$ $\Delta ط_{خ} = +$ في حالة زيادة $\Delta ط_{خ} = -$ في حالة نقصان

توضيح

بما أن ($ش_{خ} = ق \cdot ف \cdot جتا\theta$) نلاحظ ان اتجاه القوة (خارجية أو كهربائية) دائماً باتجاه الازاحة المقطوعة اي ان ($\theta = صفر$) ($جتا\theta = 1$) $\Leftarrow ش_{خ}$ دائماً موجب سواء من قبل قوة خارجية أو كهربائية

لذلك فإن $ش_{خ} = \Delta ط_{و}$ (قاعدة تعهد)

$ش_{خ} = -\Delta ط_{و}$

ومنه $[-\Delta ط_{و} = ش_{خ} = \Delta ط_{خ}]$

$ش_{خ}$ (+) = $\Delta ط_{و}$ (+) × − (−) نقصان

(+) قيمة موجبة

(+) زيادة

(+) قيمة موجبة

لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة :- شو يعني جهد كهربائي ؟

يسمى **الشغل** المبذول **على الشحنة** (سم) لنقلها من نقطة الى أخرى

ب **فرق الجهد الكهربائي** (الجهد الكهربائي)

$\frac{ش}{سم} = \frac{جـ_{هـ}}{ء}$ $\frac{\Delta ط_{و هـ}}{ء} = \frac{ش}{سم}$

تعليق $\Delta ط_{و هـ} = ط_{و هـ} - ط_{و ء}$

تعطى طاقة الوضع الكهربائية لشحنة نقطية موضوعة عند نقطة ما داخل منطقة مجال كهربائي بالعلاقة $ط_{و} = جـ_{هـ} \cdot سم$ ((جـ هـ وجهد شحنة عند تلك النقطة))

تأسيس رياضي

$ش_{ء \leftarrow هـ} = \Delta ط_{و} = \Delta جـ_{هـ} \cdot سم = جـ_{هـ} \cdot سم = (جـ_{هـ} - جـ_{ء}) سم$

$ش_{ء \leftarrow هـ} = -ش_{هـ \leftarrow ء}$ هو نفسه

أطول سطر

حدوث تغير Δ في طاقة الوضع

اذا نُقلت الشحنة من نقطة الى نقطة داخل مجال كهربائي بشكل عام (منتظم $\mathcal{R}$ او غير منتظم) .
فإنه يحدث تغير في طاقة الوضع (Δ طو) للشحنة .

Δ طو

(+) زيادة في طاقة الوضع

اذا انتقلت الشحنة بفعل قوة خارجية من (م ← ب) لاحظ الشكلان (س، ص)
نتذكر البرمجة العكسية
(تحتاج) الى قوة خارجية لكي تنتقل
من جهد − إلى جهد + زيادة في طو

وهنا

$ش_{م \leftarrow ب}$ خ $= \Delta$ طو $=$ طو$_{ب}$ − طو$_{م}$

$\mathcal{R}$ $= (جـ_{ب} - جـ_{م})$ ش

(−) نقصان في طاقة الوضع

اذا انتقلت الشحنة بفعل قوة كهربائية من (ب ← م) لاحظ الشكلان
نتذكر البرمجة العكسية
(سيبوها) يتدحرج لحالها بفعل قوة
سالبة ← نقصان في طو
وهنا

$ش_{ب \leftarrow م}$ $= -\Delta$ طو $= -$ (طو$_{م}$ − طو$_{ب}$)

$\mathcal{R}$ $= -(جـ_{م} - جـ_{ب})$ ش

الشكل (س) مجال كهربائي غير منتظم



الشكل (ص) مجال كهربائي منتظم



ثانياً الجهد الكهربائي (جـ عند نقطة ، فرق الجهد بين نقطتين) في المجالين الغير منتظم والمنتظم

دراسة خاصة للجهد في المجال الكهربائي غير المنتظم (عالم 9×10^9)

« شحنات نقطية مولدة للمجال »
موجبة أو سالبة

شحنة واحدة مسببة للمجال



لحساب جـ$_{م}$

$جـ_{م} = \frac{س}{ف_{م}} 9 \times 10^9$

لحساب جـ$_{ب}$

$جـ_{ب} = \frac{س}{ف_{ب}} 9 \times 10^9$

Δ جـ$_{ب}$ = جـ$_{ب}$ − جـ$_{م}$

Δ جـ$_{م}$ = جـ$_{م}$ − جـ$_{ب}$

* اكيد بخوض اشاره الشحنة في جـ ، طو ، ش ، ع

دي عش شحنة
دي شحنات يا رجالة



قانون: جـ$_{م}$ $= \Sigma$ جـ$_{نقطة}$ $= جـ_{1} + جـ_{2} + \cdots$

$جـ_{م} = \Sigma جـ_{م} = جـ_{1} + جـ_{2} = 9 \times 10^9 \left(\frac{س_1}{ف_{1م}} + \frac{س_2}{ف_{2م}}\right)$

$جـ_{ب} = \Sigma جـ_{ب} = جـ_{1} + جـ_{2} = 9 \times 10^9 \left(\frac{س_1}{ف_{1ب}} + \frac{س_2}{ف_{2ب}}\right)$

Δ جـ$_{ب}$ = جـ$_{ب}$ − جـ$_{م}$ ن

FM دراسة خاصة للجهد في المجال الكهربائي المنتظم (عالم FM)

« صفائح مستويـة متوازية »





لحساب فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم هنالك دراستان

دراسة عامة

بين نقطتين تقعان في منطقة المجال .

$$ج_{ب\,أ} = ف \times م \times جتا\theta$$

ب: الثانية، أ: الأولى

θ : الزاوية المحصورة بين اتجاه الازاحة (ف) وبين اتجاه المجال (م)

تذكير

جتا صفر = ١

جتا ١٨٠ = −١

جتا ٩٠ = صفر

جتا θ: محصورة ← متفقة ← محاور ← تفكك ← ب

جتا θ: منفرجة ← ب ← تفكك ← وتر

جتا θ = − جتا θ

توضيح

لتحديد (θ : الزاوية) هنالك خطوتان (ارسم بأضان)

- نقطة تكون قد رسمنا اتجاه الازاحة: نؤشر بالقلم على النقطة الأولى (أ) ونعبر باتجاه النقطة الثانية
- نقطة تكون قد رسمنا اتجاه المجال: نؤشر بالقلم على النقطة الأولى (أ) ونتحرك باتجاه المجال

θ :- تكون محصورة بين السهمين سهم الازاحة وسهم المجال

ولها 5 احتمالات



هنالك طريقتان للحل في حالة (4) (5)

$ج_{ب\,أ} = ف \times م \times جتا\theta$

كعبور ← ارتكاز

ملاحظة في حالة θ : زاوية حادة أو منفرجة وغير معلومة

هنالك طريقتان للحل (اذا طلب السؤال احداها نلتزم) واذا لم يحدد لنا حرية الاختيار

لاحظ 4

الطريقة الأولى ($ج_{ب\,أ}$ مباشرة) :- $ج_{ب\,أ} = ف \times م \times جتا\theta$ = $ج_{ب\,أ} \times م$ ((فك الجتا واضمار المسافة))

لاحظ 4 5

الطريقة الثانية (تجزئة $ج_{ب\,أ}$) :- مثلاً مرورا بـ (ك)

$ج_{ب\,أ} = ج_{ك\,أ} + ج_{ب\,ك}$

في حالة 5 زاوية منفرجة نتعامل مع المتممة والمطابقة

دراسة خاصة

فرق الجهد بين الصفيحتين (اللوحين) "جهد اللوحين"



أمثلة توضيحية

تذكير عالم FM بجرعة تكميش ومعادلات المرونة

$ع = \frac{\text{مجهد}}{\text{ك}}$





على الاعتبار أن الازاحة دائماً باتجاه المجال من الجهد المرتفع الى المنخفض

$ج = ف \times م$ OR $ج = ص_{\text{المرتفع}} - ص_{\text{المنخفض}}$

بدون جتا θ = صفر

جتا θ = ١

برمجة فرق الجهد بين نقطتين

(1) الطرح المباشر
اذا علم جهد كل نقطة

$$ص_{أب} = ص_أ - ص_ب$$

مثال توضيحي
$ص_م = ١٠$ فولت ، $ص_ب = ٢$ فولت
$ص_{مب} = ص_م - ص_ب = ١٠ - ٢ = ٨$ فولت

(2) القانون العام
بغض النظر عن نوع المجال الكهربائي
اذا علم طاقة الوضع عند كل نقطة (ط و ص جاهزة) وعلمت الشحنة المنقولة (موجبة).

$$ص_{أب} = \frac{ط_{و}ص_أ - ط_{و}ص_ب}{س}$$

مثال توضيحي: $س = ١٠^{-٦} \times ١$ كولوم
$ط_{و}ص_م = ١٠^{-٦} \times ١٠$ جول
$ط_{و}ص_ب = ١٠^{-٦} \times ٢$ جول
$ص_{مب} = \frac{ط_{و}ص_م - ط_{و}ص_ب}{س} = \frac{١٠^{-٦} \times ١٠ - ١٠^{-٦} \times ٢}{١٠^{-٦} \times ١} = ٨$ فولت

Note:- هيجي وتنساش
$ص_{مس} = \frac{ش_{مس}}{س}$ ، $ص_{سم} = \frac{ش_{سم}}{س}$ ، $ص_{مس} = -ص_{سم}$

قانون خاص

مجال غير منتظم	مجال منتظم
عالم 9×10	عالم FM

(3) عالم 9×10
① شحنة واحدة مولدة للمجال
② النقطة تقع في المجال
③ مجموعة شحنات نقطية

$ص_م = \frac{٩ \times ١٠}{ف}$ ، $ص_م = ٩ \times ١٠ (\frac{ش_١}{ف} + \frac{ش_٢}{ف} + \cdots)$

(4) عالم FM
يُصاحب حساب جهد نقطة تقع في مجال منتظم إلا اذا علم جهد نقطة أخرى وبالتعاوض مع (1) و $ص_{أب} = ف_{أب} \times هـ \times جتا\theta$

$ص_{أب} = ص_أ - ص_ب$
$ف_{أب} \times هـ \times جتا\theta = ص_أ - ص_ب$



مثال توضيحي: $ف = \frac{١}{٢} \times ١٠^{-٢}$ م ، $هـ = ١٦ \times ١٠^{٢}$ ن/ك
$ص_م = ١٠$ فولت ، هنا $\theta = صفر$ ($ص_م > ص_ب$)
$\frac{١}{٢} \times ١٠^{-٢} (١٦ \times ١٠^{٢})(١) = ١٠ - ص_ب$
$٨ = ١٠ - ص_ب \Leftarrow ص_ب = ٢$ فولت

برمجة جهد نقطة

(1) بدلالة
فرق الجهد بين نقطتين واحدى النقطتين جهدها معلوم.

$$ص_{أب} = ص_م - ص_ب$$

مثال توضيحي
$ص_{مب} = ٨$ فولت
$ص_م = ١٠$ فولت
$ص_ب = ؟$
$ص_{مب} = ص_م - ص_ب \Leftarrow ٨ = ١٠ - ص_ب \Leftarrow ص_ب = ٢$ فولت

(2) قانون طاقة الوضع الكهربائية لشحنة عند نقطة
بغض النظر عن نوع المجال

$$ط_{و}ص_م = ص_م \times س$$

مثال توضيحي
$ط_{و}ص_م = ١٠^{-٦} \times ١٠$ جول
$س = ١٠^{-٦} \times ١$ كولوم
$ط_{و}ص_م = ص_م \times س \Leftarrow ١٠^{-٦} \times ١٠ = ص_م \times ١٠^{-٦} \times ١ \Leftarrow ص_م = ١٠$ فولت

قانون خاص

مجال غير منتظم	مجال منتظم
عالم 9×10	عالم FM

(3) عالم 9×10
① شحنة واحدة مولدة للمجال
② النقطة تقع في المجال
③ مجموعة شحنات نقطية

$ص_م = \frac{٩ \times ١٠}{ف}$ ، $ص_م = ٩ \times ١٠ (\frac{ش_١}{ف} + \frac{ش_٢}{ف} + \cdots)$

(4) عالم FM
يُصاحب حساب جهد نقطة تقع في مجال منتظم إلا اذا علم جهد نقطة أخرى وبالتعاوض مع (1) و $ص_{أب} = ف_{أب} \times هـ \times جتا\theta$

$ص_{أب} = ص_أ - ص_ب$
$ف_{أب} \times هـ \times جتا\theta = ص_أ - ص_ب$

مثال توضيحي: $ف = \frac{١}{٢} \times ١٠^{-٢}$ م ، $هـ = ١٦ \times ١٠^{٢}$ ن/ك
$ص_م = ١٠$ فولت ، هنا $\theta = صفر$ ($ص_م > ص_ب$)
$\frac{١}{٢} \times ١٠^{-٢} (١٦ \times ١٠^{٢})(١) = ١٠ - ص_ب$
$٨ = ١٠ - ص_ب \Leftarrow ص_ب = ٢$ فولت

نكشات مُخ



الشكل (١)

كلما تحركنا مع المجال يقل الجهد (اصطلاحاً)

صيغة أخرى :- اتجاه المجال الكهربائي يكون دائماً باتجاه تناقص الجهد الكهربائي

إشارة السرعة تفرز



$جـ_م > جـ_ب > جـ_ء$

$جـ_م < جـ_ب < جـ_ء$

في الشكل (١) والشكل (٢) $جـ_س > جـ_ص$.



الشكل (٢)

تذكر (جـ ، طـ ، ر ، ش) كميات قياسية ممكن $\begin{cases} + \\ \text{أو} \\ - \end{cases}$ باستثناء ش هنا في هذا الفصل اصطلح دائماً موجب

لذلك :- $ش_م = +$ هنا يعني $جـ_م > جـ_ب$

$ش_ب = -$ هنا يعني $جـ_م < جـ_ب$

$ط_س = +$ حدوث زيادة في طاقة الوضع لأن وحدة الشحنات الموجبة تنتقل من منخفض الى مرتفع

$ط_س = -$ حدوث نقصان في طاقة الوضع لأن وحدة الشحنات الموجبة تنتقل من مرتفع الى منخفض

رسمات خاصة

في المجال الغير منتظم ← المجال المنتظم ← في

تكملة F.M

9×10^9

المجال

١) $م = ق / ك$ ، $م = ش / ف$



٢) $م \propto \frac{1}{ف^2}$



الجهد

١) $جـ = ش / ف$



٢) $جـ \propto ف$



الجهد

١) $جـ = ش / ف$



٢) $جـ \propto \frac{1}{ف}$



عكساً





عكسياً

تذكر عزيزي الطالب

سؤال :- تمثل الشكل البياني

سؤال :- يبين الشكل تمثيل بياني

أول و أهم خطوة

زاوية $\frac{\pi}{2}$

فاحصة على المحاور

لمعالجة الفيروسات إن وجدت

سؤال :- مثل بيانياً - - -

سؤال :- ارسم أفضل - - -

الخطوات :-

١) نختار مقياس رسم مناسب

٢) نحدد (ص) رس أو (ص) ك

٣) ننزل من فيزياء الى رياضيات

ثالثاً طاقة الوضع لنظام يتألف من شحنتين نقطيتين

$$ط_{و} = \frac{ثابت \times ش_1 \times ش_2}{ف}$$

$ط_{و}$ تعتمد على نوع الشحنات؟

وذلك لأنه

- متشابهتان ← إذا كانت الشحنتان ← $ط_{و}$ (+) لشحنات متشابهة $ط_{و}(+)$؟
- مختلفتان ← $ط_{و}$ (−) لشحنات مختلفة $ط_{و} = -$ ؟ ← علل (مصر) ← $ن$

الاجابة :- راجع الكتاب صفحة ٤٢ اعلى مثال (٢-٥)

OR كتاب الدوسية ص ٢١ سؤال ٣ .

رابعاً سطوح تساوي الجهد





الشكل (ب)



$ص_{ن} = ص_{م} - ص_{ن} = صفر$

$ص_{م} = ص_{ب}$

$ط_{و} = ش \times ص = ش \times صفر = صفر$

خصائص (1)

سطوح تساوي الجهد متعامدة مع خطوط المجال؟ $ش_{ل} = صفر$ ، $جتا ٩٠ = صفر$

$ش = ق \cdot ف \cdot جتا \theta$. اي عندما يتعامد اتجاه الازاحة مع اتجاه القوة الكهربائية التي تؤثر باتجاه المجال .

لاحظ الشكل (ب) $ف \perp ق$.



(2) تتقارب سطوح تساوي الجهد حيث تتقارب خطوط المجال والعكس صحيح

خامساً الجهد الكهربائي لموصل مشحون



يجب الحذر من الرؤوس المدببة عند التعامل مع أجسام فلزية ذات جهد كهربائي عالي ؟؟

① $ص_{م} = ص_{ك} = ص_{ع} = صفر$ لعناب الشهنة داخل الموصل

لذلك $ش_{ن} = صفر$ في الداخل

② $ص_{م} = ص_{ك}$ (سطح اي موصل سطح تساوي جهد ؟؟)

③ $ص_{ن}$ داخل $= ص_{م} = ص_{ك}$ سطح ؟؟

The End

إهداء هذا العمل المتواضع

الى كل شخص يؤمن :-

① بنفسه وقدراته ② عبارة :- الأفضل لمن صدق لا لمن سبق

إهداء خاص لطلابي الأوفياء دودينهو 10 الساهبا الفيزيائية Brasil

أنا لما بغيب ... بغيب علشان أخلي عشان أرسم عشان أخطط ... أنا شغلتي شغلة من الاج يا أستاذ